

УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий обязанности
генерального директора
АО «Научные приборы»
Д.А. Руденко



Руководство по установке и настройке программы
«TransportController»

1 Введение

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки и эксплуатации модуля управления установкой лазерной персонализации «**TransportController**» (далее по тексту – Модуль).

2 Комплект поставки включает в себя:

- файл-установщик программы для операционной системы Microsoft Windows ControllerInstaller.exe;
- исполняемые модули (папка TransportController).

3 Файл-установщик представляет собой исполняемый файл, который предназначен для установки Модуля на персональный компьютер.

В процессе своей работы установщик Модуля выполняет следующие действия:

- копирует файлы из папки TransportController по указанному для программного обеспечения пути;
- копирует сам себя по указанному для программы пути для дальнейшей деинсталляции;
- регистрирует деинсталлятор в системе;
- создает ярлыки Модуля.

4 Установка Модуля

4.1 Запустить ControllerInstaller.exe.

4.2 Указать (при необходимости) путь к папке, предназначенной для установки Модуля. По умолчанию программа устанавливается на диск С в папку Program Files.

4.3 Нажать кнопку «Установить». После успешной установки Модуля формируется сообщение завершения установки, прочтение данного сообщения необходимо подтвердить нажатием кнопки «ОК».